



Evaluación del ecosistema intestinal

Estudio de permeabilidad intestinal

Material Suministrado

- 1 Hoja de instrucciones
- 1 Frasco con mezcla de azúcares (tapón amarillo)
- 1 Frasco para orina (Tapón azul)
- 1 Bolsa de plástico para la muestra y la documentación
- 1 Volante de solicitud
- 1 Caja de transporte

Instrucciones (la toma se puede realizar cualquier día)

-  1 Anotar en el frasco: apellidos, nombre, fecha de nacimiento y peso.
-  2 Orinar en ayunas (mínimo 6 horas de ayuno) y no guardar la orina.
-  3 Añadir 50 ml de agua en el frasco de tapón amarillo, que contiene los azúcares. Mezclar bien hasta conseguir la disolución completa del producto.
-  4 Beber la cantidad recomendada:
 - Personas de 50 Kg o más: tomar 50 ml
 - Personas de 40 a 50 kg: tomar 40 ml
 - Personas de 30 a 40 kg: tomar 30 ml
 - Personas de 20 a 30 kg: tomar 20 ml
-  5 Recoger la totalidad de las orinas durante las 5 horas siguientes a la ingestión de la disolución, empleando un recipiente graduado para la posterior medida del volumen total. **NO TOMAR ABSOLUTAMENTE NADA DURANTE LAS TRES PRIMERAS HORAS. DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS HORAS ÚNICAMENTE SE PUEDE CONSUMIR AGUA.**
-  6 Apuntar en el frasco azul la cantidad de orina recogida durante las 5 horas.
-  7 Mezclar bien la totalidad de la orina obtenida.
-  8 Llenar el frasco con tapón azul con una parte de la orina obtenida.
-  9 Cerrar herméticamente el frasco e introducirlo en la bolsa de plástico adjunta.
-  10 Complimentar e Introducir la hoja de solicitud en el bolsillo exterior de la bolsa.
-  11 Colocarlo todo en la caja de transporte.
-  12 Llamar al transportista **Nacex (Tfno. 900 100 000)** y realizar el **envío al nº de abonado 1201/75.**
-  13 Si surge cualquier problema llamar al **964 220 216**
-  14 Le avisaremos por correo-e en el momento que recibamos la muestra. 3 semanas después recibirá el informe con los resultados del análisis realizado.