


Instrucciones para la obtención y envío de la muestra

Masculina-HPV



Test de diagnóstico de Enfermedades de Transmisión sexual mediante técnicas de biología molecular

Material Suministrado

Hoja de instrucciones y volante de solicitud
1 Torunda con medio de transporte
1 Ampolla de suero salino estéril
1 Caja de envío
1 Tubo de ensayo

Condiciones generales

- Realizar la toma de muestras de lunes a jueves, evitando los días previos a festivos. Tenga en cuenta que en Castellón son festivos locales o autonómicos: el 19/III, el 24/VI, el 29/VI y el 9/X.
- Es recomendable realizar el envío el mismo día de la obtención de la muestra
- Se recomienda no lavar la zona genital antes de la toma de muestras.
- Se recomienda no estar bajo tratamiento antibiótico en el momento de la toma de muestras.
- En caso de que exista exudado uretral o lesiones ulcerosas o vesiculares, es recomendable que sea un profesional, medic@ o enfermer@ el que realice la toma de muestras.
- No es necesario que el transporte de la muestra se realice en condiciones de refrigeración, pero sí que es recomendable mantener la muestra a 4°C hasta el momento del envío, sobre todo cuando este no se vaya a realizar el mismo día de la toma de muestras.
- Es necesario adquirir un frasco para la recogida de orina en la farmacia.

Instrucciones

1. Cumplimentar el volante de solicitud

2. Proceder a la toma de muestras para HPV

2.1 Humedecer la torunda con el suero fisiológico estéril

2.2. Frotar con la torunda humedecida en la entrada del **meato uretral**, y después una frotación vigorosa desde la zona distal a la proximal y de izquierda a derecha en **glande, frenillo, surco de la corona, corona y mucosa subprepuccial**. A continuación, realizar la toma frotando vigorosamente en el **eje del pene y escroto**.

2.3. Desenroscar el tapón del tubo con medio de transporte e introducir la torunda sumergiéndola en él.

2.4. Romper la parte superior del hisopo a la altura de la muesca destinada a tal efecto, de forma que la parte correspondiente a la muestra quede introducida dentro del medio líquido de transporte.

2.5. Cerrar el tapón del tubo con la muestra en su interior.

3. Proceder a tomar la muestra para ETS/10+

3.1. Obtener la primera orina de la mañana o una muestra de semen en el frasco adquirido en farmacia.

3.2. Agitar suavemente el frasco con la muestra en el momento previo a realizar el paso 3.3.

3.3. Transferir la totalidad de la muestra de semen o 13 ml de orina al tubo de ensayo y cerrarlo herméticamente.

NOTA: si no hubiese suficiente volumen de orina para llegar al enrase de 13 ml, transferir la totalidad de la orina obtenida al tubo de ensayo.

4. Introducir los tubos y el volante de solicitud en la caja de envío.

5. Llamar al mensajero de la compañía Nacex (Tfno. 900 100 000) y Conservar el paquete refrigerado hasta el momento del envío

7. Realizar el envío al abonado nº 1201/75 ó a la siguiente dirección: Centro Diagnóstico Calderón. C/Colón nº 37. 12001 Castellón.

En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al 964220216.